


## So richten Sie Ihre Emails unter Outlook 2002 ein.....

Bitte benutzen Sie diese Anleitung nur, wenn Sie bei uns ein **Linux Web** bestellt haben.  
(basicBOX.1 bis 3, businessBOX.1 – bis 3, oder virtualBOX.1 – 3)

Starten Sie **Outlook 2002**. In der oberen Menüleiste finden Sie jetzt den Punkt **>Extras >Email-Konten..**, diesen wählen Sie bitte aus.

Geben Sie in dem folgenden Fenster an: „**Eine neues E-Mail-Konto hinzufügen**“.



Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim Servertyp „**POP3**“ ausgewählt haben.



domainBOX.

..this is simple work !

Bitte geben Sie nun folgende Daten ein:

Als **Posteingangsserver** (POP3) und **Postausgangsserver** (SMTP), benutzen Sie immer den Server mail.Ihre-Domain.de (ersetzen Sie „Ihre-Domain“ durch die eigene Domain).

Als **Benutzername** geben Sie immer ihre POP3-Postfach an ( z.B. web100p1)  
Das **Kennwort** gibt Ihnen Confixx vor. Sollten Sie das Kennwort geändert haben, geben Sie bitte dieses an.

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name: Domainbox  
E-Mail-Adresse: name@domain.de

**Serverinformationen**

Posteingangsserver (POP3): mail.ihre-domain.de  
Postausgangsserver (SMTP): mail.ihre-domain.de

**Anmeldeinformationen**

Benutzername: webXXXpX  
Kennwort: \*\*\*\*\*  
 Kennwort speichern  
 Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

**Einstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen...

→ Weitere Einstellungen...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Sollten Sie die Daten soweit eingegeben haben wie oben auf dem Bild, klicken Sie bitte noch auf **> weitere Einstellungen** unten rechts.

Unter **> weitere Einstellungen** wählen Sie bitte **> Postausgangsserver** aus.  
Hier stellen Sie noch ein: „**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**“.

Zudem aktivieren Sie die Option: „**Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden**“.



Damit haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, und Sie können die Fenster mit **>OK** und **>OK** schließen.

#### **Bitte beachten Sie die folgende Information.**

Sollten Sie die Domain erst neu bei uns beantragt haben, kann es unter Umständen immer noch 2-3 Tage dauern, bis Ihre Domain und somit auch die Emails erreichbar sind (auch wenn Sie die Zugangsdaten schon von uns erhalten haben).

Sind Sie genau nach Anleitung vorgegangen, und bei Ihnen erscheint ein Fehler, schalten Sie bitte Ihre Firewall aus und versuchen es dann noch einmal. Meistens ist diese nicht richtig eingestellt, und es kommt immer wieder zu Fehlern.

Bitte überprüfen Sie immer zweimal Ihre Angaben, bevor Sie zu einem weiteren Punkt vorschreiten.

Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gern an uns wenden. Unser Team hilft Ihnen gern weiter.